


Uppdateringar via PTC

Användarmanual

Senaste rev. 2025-03-31 FRLA



Innehåll

1	Introduktion	2
1.1	Installera Butiken	2
1.2	Öppna Butiken och lägg till PTC-uppdrag	2
1.3	Aktivera PTC-uppdrag i 850.....	2
1.4	Aktivera via licens.....	3
1.5	Uppdatering av produkt (hängslen och livrem)	3
1.6	Installationsdata, loggfiler och backup	3



1 Introduktion

Tack för att du använder KR Systems produkter!

1.1 Installera Butiken


Installera KRUPP hos kunden. Se aktuell länk på krupp.krsystem.se

KR System har tingat rutinnummer 5104 (fungerar efter omstart av Pyramid).

1.2 Öppna Butiken och lägg till PTC-uppdrag



PTC-id "UPP" behöver vara fritt att använda för att kunna ta emot automatiska uppdateringar.

Vid start av Butiken kommer denna fråga dyka upp som behöver svaras Ja på:



1.3 Aktivera PTC-uppdrag i 850

Lägg till "UPP" i 850. Ställ in att den körs nattetid måndag – fredag (rekommenderas att undvika helger).





1.4 Aktivera via licens

Kontakta produkter@krsystem.se eller din konsult som är ansvarig för produkten.

Automatiska uppdateringar sker *endast* om licensen medger uppdatering till en specifik version.

1.5 Uppdatering av produkt (hängslen och livrem)

Vid start av Butiken uppdateras vissa produkter per automatik (utvecklare-LIB). Dessa hålls alltid ajour.

Licensfilen kontrolleras för högsta tillåtna version som får automatuppdateras.

Uppdateringar som kräver manuell handpåläggning kan inte uppdateras på detta sätt.

Det finns en beta-flagga som går att ställa in i Butiken för vissa pilotkunder.

När en ny uppdatering av en produkt ska installeras, hämtas först den installerade versionen. Filerna packas upp och jämförs storleksmässigt mot de filer med samma namn som hittas i kundens Pyramid.

Om denna test passerar, laddas den nya versionen ner. De gamla filerna backas upp och ersätts av nya. Varje filändelse kontrolleras. Endast vissa typer är godkända.

1.6 Installationsdata, loggfiler och backup

- Loggfiler sparas i LOG:krupp.log
- Backupar sparas under DS:Backup\KRUPP\

